

VPN GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE

CONTATTI TEL 0742.32.12.22 SUPPORTO@UMBRIA.NET





A cosa Serve?

La configurazione del servizio VPN ti permetterà di accedere alla tua rete da remoto e di navigare in sicurezza come se fossi a casa.

Questo ti darà la possibilità di verificare e controllare lo stato della tua connessione Umbrianet attraverso il portale dedicato.

<u>https://dashboard.umbria.net/</u>

Segui questi pochi passaggi per usufruire di tutti i servizi Umbrianet.





Accedi

Collega un device alla tua rete e raggiungi il link <u>https://dashboard.umbria.net.</u>

Usa le credenziali fornite da Umbrianet per accedere alla Dashboard.

Abilita VPN

Abilita il servizio che ti permette di raggiungere la tua rete da remoto. La Vpn è implementata con protocollo L2TP. Quando richiesto, ricorda di creare delle password seguendo le regole suggerite.





Abilita VPN		



IPsec

Inserisci l' IPsec Secret, una prima chiave di sicurezza che sarà comune a tutte le utenze che verranno create successivamente.

Aggiungi utente VPN

Crea le credenziali necessarie che ti permetteranno, una volta configurate sui tuoi dispositivi, di collegarti come se fossi a casa o in ufficio.

> Abilita l2tp		
Stai abilitano I2tp	server. Inserisci la chiave IPsec secret	
La chiave è cor	nune a tutte le utenze	
IPsec secret	*	
La password dev ed una maiuscol	e contenere almeno 8 caratteri di cui almeno uno numerico, un cara a	ttere speciale una minuscolo
		chiudi Abili
> Aggiungi (utente VPN	
Verrà aggiunto	una nuova vpn di tipo l2tp. Inserisci le credenziali di a	ccesso
Nome	*	
Password	* Conferma	*
La password d ed una maiusc	eve contenere almeno 8 caratteri di cui almeno uno n cola	umerico, un carattere

Abilita i2tp		
Stai abilitano I2tp	server. Inserisci la chiave IPsec secret	
La chiave è cor	nune a tutte le utenze	
IPsec secret	*	
La password dev ed una maiuscol	e contenere almeno 8 caratteri di cui almeno uno numerico, un carat a	tere speciale una minu
		chiudi
Aggiungi u	utente VPN	
Aggiungi u errà aggiunta	utente VPN 1 una nuova vpn di tipo l2tp. Inserisci le credenziali di ac	cesso
Aggiungi u errà aggiunta Nome	utente VPN una nuova vpn di tipo l2tp. Inserisci le credenziali di ad	cesso
Aggiungi u errà aggiunta Nome Password	utente VPN a una nuova vpn di tipo I2tp. Inserisci le credenziali di ad *	ccesso *
Aggiungi u errà aggiunto Nome Password 1 password de d una maiuso	utente VPN una nuova vpn di tipo l2tp. Inserisci le credenziali di ad * * Conferma eve contenere almeno 8 caratteri di cui almeno uno nu cola	cesso *



Configuriamo ora il dispositivo remoto in modo che possa collegarsi attraverso la VPN.

Configurazione con Windows

Accedi a impostazioni \longrightarrow Rete e Internet \longrightarrow Vpn

Aggiungi vpn.

Nome e indirizzo server: "ip pubblico" della tua connessione Umbrianet.

Tipo di Vpn: "L2TP/Ipsec con chiave già condivisa".

Chiave già condivisa: Password IPsec creata precedentemente.

Nome Utente e Password: elementi creati in fase di creazione dell'utente.

Stato della rete	Connesso	Dns	212.39.25.51,212.39.25. 51,212.39.25.66
Gatew Y	a 192.168.4.1	IP Pubblic o	212.X.X.X
Data	18/07/2024	Ora	11:58:53

Aggiungi connessione VPN

Provider VPN					
Windows (predefinito)					
Nome connessione					
Umbrianet Casa					
Nome o indirizzo server					
212.39.xx.xx	×				
Tipo di VPN					
L2TP/IPsec con chiave già condivisa					
Chiave già condivisa					
Tipo di info di accesso					
Nome utente e password					
Nome utente (facoltativo)					
LucaB					
Salva	Annulla				